



SSL-VPN verbinding opzetten Windows

Versie 1: 8-1-2019

Inhoud

1. Benodigheden	3
2. Inloggen webbrowser voor downloaden vpn client	3
3. Netextender installatie en configuratie	4
4. Vragen?	10

1. Benodigheden

Voor het configureren van de VPN verbinding zijn de volgende gegevens nodig:

1. Publieke IP adres van de kantoorlocatie
2. Persoonlijke gebruikersnaam VPN verbinding
3. Persoonlijke wachtwoord VPN verbinding (wordt verzonden per SMS)
4. Domein VPN verbinding


Bovenstaande gegevens worden door de systeembeheerder aan u verstrekt.

2. Inloggen webbrowser voor downloaden VPN client

Stap1: Open een webbrowser en vul in de adresbalk het publieke IP adres in van de VPN locatie. Voorbeeld adres: <https://1234.1234.1234.1234> **!!vergeet niet https:// voor het adres te zetten!!**



Stap2: Je ziet nu een loginscherm. Log hier in met de verkregen VPN login gegevens.



Stap3: Je bent nu ingelogd in een virtueel ‘kantoor’. Je ziet een aantal onderdelen. Klik op: “Click here to download Windows Netextender Client”. Het programma waarmee de VPN verbinding kan worden opgezet wordt gedownload.


Click [here](#) to download Windows NetExtender Client

Click [here](#) to download Virtual Assist Client.




3. NetExtender installatie en configuratie


Stap4: Open het gedownloade bestand met administrator rechten. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en open als administrator. Het programma zal worden geïnstalleerd. Hieronder een stappenplan voor de installatie:




Klik op “Next”



Klik op "I accept the terms of the License Agreement"



Klik op "Next"



Selecteer Run SonicWall NetExtender als deze nog niet aan staat en klik op "Finish" om het programma te starten.

Stap5: Het programma NetExtender is geopend. Je ziet de volgende velden:

Vul de gegevens als volgt in:

Server: [Het publieke IP adres van locatie:443]

Username: [jevpngebruikersnaam]

Password: [jevpnwachtwoord]

Domain: [vpn.domeinnaam.nl]

Klik op "Connect".

Stap6: Je bent nu verbonden met het netwerk van de bedrijfslocatie. Vanaf nu is het mogelijk om toegang te krijgen tot de servers en andere apparatuur welke op bedrijfslocatie aanwezig zijn.

4. Vragen?

Mocht u technische vragen hebben dan kunt u contact opnemen via
support@brisp.nl
of telefonisch
via +31 (0)50 2011 460.

Mocht u administratieve vragen hebben dan kunt u contact opnemen via
info.benelux@brisp.nl
of
telefonisch via +31 (0)50 3211 110